

Veiledning for bruk av rapporter i Landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB)

For å gjennomføre kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen er det laget fire rapporter som er tilgjengelig i LIB. De fire rapportene er:

- **Rapport 1** [LEV 001 - Konesjon - Produksjon pr. landbrukseiendom (med konesjon)]
 - Oversikt pr. fylke og år
- **Rapport 2** [LEV 002 – Konesjon - Produksjon pr. landbrukseiendom (ikke konesjon)]
 - Oversikt pr. fylke og år
- **Rapport 3** [LEV 003 - Konesjon - Leveranser pr. dyreslag]
 - Oversikt pr. landbrukseiendom (hoved.nr)
 - Oversikt pr. produsent (org.nr.)
 - Oversikt pr. produsent (navn)
- **Rapport 4** [LEV 004 – Konesjon - Husdyrkonesjonsregisteret]
 - Konesjoner pr. fylke

Felles for alle rapportene er at det kan angis forskjellige parametere, som f.eks. år, hovednummer, fylke, osv. Når rapporten er generert kan brukeren kjøre den på nytt med andre parametere.

Her gis det først en innføring i hvordan rapportene genereres. Deretter gis det en gjennomgang av hvordan rapportene skal leses og brukes aktivt i kontrollen.

A. Hvordan genereres rapportene

Valg av rapport

- 1) Etter innlogging på Statens landbruksforvaltning (SLF) sine elektroniske tjenester velges LIB og ”standardrapporter”. En side med alle tilgjengelige standardrapporter kommer opp sammen med en kort beskrivelse av rapporten. De fire første rapportene gjelder husdyrkonesjon (LEV_001, LEV_002, LEV_003 og LEV_004).
- 2) For å komme inn på ønsket rapport, trykk på symbolet foran rapporten (1). Alternativer for visning kommer frem som link (2). I dette tilfellet er ”oversikt pr. fylke og år” eneste alternativ.

Bilde 1:

(1)

Discoverer Workbooks	
LEV 001 - Konsesjon - Produksjon pr. landbrukseiendom (med konsesjon)	Fylkesvis oversikt over produsenter som har konsesjon og deres produksjon av svin og/eller fjørfe.
LEV 002 - Konsesjon - Produksjon pr. landbrukseiendom (uten konsesjon)	Fylkesvis oversikt over produsenter som har produksjon av svin og/eller fjørfe. Dette er produsenter som ikke har konsesjon.
Oversikt pr. fylke og år	
LEV 003 - Konsesjon - Leveranser pr. dyreslag	Inneholder opplysninger om omsatte og slaktede dyr for følgende dyreslag: slaktekyllinger, kalkuner, høner, slaktegriser, purker, livdyr griser og livdyr purker.
LEV 004 - Konsesjon - Husdyrkonsesjonsregisteret	Oversikt over produsenter som har konsesjon for svin og/eller fjørfe.

(2)

Valg av parametre (rapport LEV_001 og LEV_002)

3) Når riktig rapport er valgt, må parametre velges. Tilgjengelige alternativer vises ved å trykke på symbol til venstre (3).

Bilde 2:

(3)

Koble til > Arbeidsbøker > Koble

LEV 002 - Konsesjon - Produksjon pr. landbrukseiendom (uten konsesjon) - Oversikt pr. fylke og år

Siste kjøring 1. mars 2010 12:37:20 CET

Regneark

Oversikt pr. fylke og år

Parametre kreves

Velg verdier for følgende parametre.

* Angir obligatorisk felt

* Select a value for Fylke:

* Select a value for Aar:


Start

Preferanser | Avslutt | Hjelp

Copyright (c)2000, 2005 Oracle Corporation. Med enerett.
Om OracleBI Discoverer Viewer versjon 10.1.2.48.18
Oracle Technology Network

- 4) Et eget vindu med alternativer kommer opp, her fylker. Velg ønsket fylke (4) og trykk deretter ”velg” (5)

Bilde 3:



Søk og velg: Fylke
På denne siden kan du velge parameterverdiene. Avbryt Velg

Søk
Hvis du vil søke etter en verdi, velger du et filter i rullegardinlisten og skriver et ord i tekstfeltet, og deretter klikker du på Start-knappen. Hvis du vil se en liste over alle verdier, nullstiller du søkeboksen og klikker på Start-knappen.

Søk ved hjelp av

Søk etter Start

Store/små bokstaver

Resultater

Velg Parameter values

<input type="radio"/>	01 ØSTFOLD
<input type="radio"/>	02 AKERSHUS
<input type="radio"/>	03 OSLO
<input type="radio"/>	04 HEDMARK
<input type="radio"/>	05 OPPLAND
<input type="radio"/>	06 BUSKERUD
<input type="radio"/>	07 VESTFOLD
<input type="radio"/>	08 TELEMARK
<input type="radio"/>	09 AUST-AGDER
<input type="radio"/>	10 VEST-AGDER
<input type="radio"/>	11 ROGALAND
<input type="radio"/>	12 HORDALAND
<input type="radio"/>	14 SOGN OG FJORDANE
<input type="radio"/>	15 MØRE OG ROMSDAL
<input type="radio"/>	16 SØR-TRØNDELAG
<input type="radio"/>	17 NORD-TRØNDELAG
<input type="radio"/>	18 NORDLAND
<input type="radio"/>	19 TROMS
<input type="radio"/>	20 FINNMARK

Avbryt Velg

(4) (5)

År og fylke kan også skrives inn direkte i feltene. Det må i så tilfelle benyttes store bokstaver, og fylke må skrives inn med fylkesnummer og fylkesnavn, for eksempel; 02 AKERSHUS.

Valg av parametre (rapport LEV_003)

- 5) Rapport LEV_003 har ingen link til tilgjengelige alternativer, som vist i bilde 2. Her skriver man inn ønskede parametre direkte (6).

Bilde 4:

(6)

(7)

Som vist i bildet er det her tre ulike alternativer for visning av rapporten (7).

Valg av parametre (rapport 04)

- 6) I rapport LEV_004 er det mulig å vise flere fylker samtidig, i motsetning til rapport LEV_001 og LEV_002. Derfor har denne rapporten også en noe annerledes visning av alternativer sammenlignet med bilde 3. Her må først ønsket/ønskede fylke(r) markeres (8). Deretter velges ”flytt” (9). Valgt(e) fylke(r) flyttes da til boksen med navn ”valgt”. Når man har valgt fylke(r), går man til ”velg” (10).

Dersom det er ønskelig å vise rapporten med alle fylkene, velg ”flytt alle”.

Bilde 5:

(8) (9) (10)

(8)

(9)

(10)

Kjøring av rapport

- 7) Når alle parametre er valgt, startes kjøring av rapporten ved å velge ”start” (11). Dette kan ta noe tid.

Bilde 6:




(11)

Visningsalternativer

- 8) Når spørring er ferdig kommer rapport for valgte parametre opp, her Akershus 2008. Standard visning er 25 rader og 6 kolonner. Rapport LEV_002 har 7 kolonner, og standard visning må derfor redigeres for at alle kolonnene skal vises samtidig. Under ”verktøy” (12) velges ”rader og kolonner” (13)

Bilde 7:



(12)

(13)

9) Valgmulighet for rader og kolonner kommer da opp. Under ”kolonner” skrives riktig antall kolonner inn (14), deretter velges ”start (15).

Bilde 8:

(14) (15)

Parametre
Velg verdier for følgende parametre.
* Angir obligatorisk felt

- * Select a value for Fylke: 02 AKERSHUS
- * Select a value for Aar: 2008

Start

Tabell

Verktøy Oppsett Format Stoppvys Sorter **Rader og kolonner**

* Rader: 25 (1 - 999) * Kolonner: 7 (1 - 999) Start

	Hovednummer	Orgnr	Produsentnavn	Leveranser omsatte og slaktede dyr	Innsatte dyr (PT Søknad)	Leveranser omsatte/ slaktede og innsatte dyr
1				00	1 568	1 568

10) Rapporten vises nå med alle kolonner:

Bilde 9:

	Hovednummer	Orgnr	Produsentnavn	Leveranser omsatte og slaktede dyr	Innsatte dyr (PT Søknad)	Leveranser omsatte/ slaktede og innsatte dyr	Avvik omsatte/ slaktede og innsatte dyr
1				00	1 568	1 568	00

Rapport LEV_001 har 12 kolonner, mens rapport LEV_004 har 10 kolonner. I rapport LEV_003 er det kun 6 kolonner og dermed ikke behov for justeringer.

Alternativt er det mulig å vise skjulte kolonner ved å gå nederst på siden og velge ”høyre” (16). Siste kolonne vi da komme opp. Ved dette alternativet vises imidlertid ikke alle kolonnene samtidig.

Rapportene viser automatisk 25 rader, noe som er maks for visningen. Dersom rapporten inneholder mer enn 25 rader må man gå nederst i rapporten og velge ”ned” (17). De neste 25 radene kommer da frem, på samme måten som de siste kolonnene vises ved å trykke ”høyre”.

Bilde 10:

	Hovednummer	Orgnr	Produsentnavn	Leveranser omsatte og slaktede dyr	Innsatte dyr (PT Søknad)	Leveranser omsatte/ slaktede og innsatte dyr
1				00	1 568	1 568

(16)

(17)

Eksporteringsalternativer

11) Alle rapporter kan eksporteres til ulike filformat, som for eksempel excel. For å eksportere rapporten, velges ”eksporter” i menyen til venstre (18).

Bilde 11:

(18)



12) Et vindu med eksporteringsmuligheter kommer da opp. Ønskelig eksportfilformat velges i fanen (19) og deretter velges ”eksporter” (20)

Bilde 12:



13) Når eksporten er fullført kommer bildet under opp. Trykk ”Klikk her for å vise eller lagre” (21), og rapporten vises i ønsket filformat. Ved å eksportere rapporten er det ikke nødvendig å redigere visningen på forhånd. Eksportert rapport viser alle rader og kolonner i ønsket filformat.

Bilde 13:

(21)



The screenshot shows a web application interface for the Norwegian Agricultural Authority. The header includes the logo and name 'Statens landbruksforvaltning' and 'Norwegian Agricultural Authority'. There are navigation links for 'Preferanser', 'Avslutt', and 'Hjelp'. The breadcrumb trail is 'Koble til > Arbeidsbøker > LEV 202 - Konsesjon - Produksjon pr. landbrukselendom (uten konsesjon) - Oversikt pr. fylke og år >'. The main content area displays the message 'Eksporten er fullført' in blue text, followed by the text 'Den angitte eksporten er fullført. Klikk på knappen nedenfor hvis du vil vise eller lagre det eksporterte dokumentet.' Below this is a button labeled 'Klikk her for å vise eller lagre'. At the bottom left, there is a link 'Gå tilbake til regneark'. At the bottom right, there are links for 'Preferanser', 'Avslutt', and 'Hjelp'. The footer contains copyright information: 'Copyright (c)2000, 2005 Oracle Corporation. Med enerett. Om OracleBI Discoverer Viewer version 10.1.2.48.18 Oracle Technology Network'.

B. Hvordan brukes rapportene

Her gis det en kort beskrivelse av de fire rapportene og hvordan de brukes i kontrollen for å avdekke brudd på husdyrkonsesjonsregelverket.

Rapport 1 [LEV 001 – Konsesjon – Produksjon pr. landbrukseiendom (med konsesjon)]

Denne rapporten skal brukes for å kontrollere om produsenter med konsesjon har produsert over gitt konsesjon. Rapporten inneholder 12 kolonner og viser en oversikt over produksjonen av svin og fjørfe for alle produsenter som har konsesjon. Oversikten deles opp etter fylke og år.

Hver rapportlinje inneholder:

Parameter	Beskrivelse
Hovednummer	Består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer.
Orgnr	Organisasjonsnummer. I tilfellene der det er levert dyr fra flere orgnr. fra samme eiendom vil disse vises på forskjellige linjer. Konsesjonen vil vises for hver enkelt linje.
Produsentnavn	Navn på den fysiske/juridiske personen som konsesjonen er registrert på.
Konsesjon omsatte og slaktede dyr	Angir summen av konsesjon slaktegris + konsesjon slaktekylling + konsesjon kalkun. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Leveranser omsatte og slaktede dyr	Summert leveranser for følgende dyreslag: slaktekylling, kalkun, livdyr gris og slaktegris. Her vil både slaktede og omsatte gris fanges opp, da livdyr gris er tatt med i opplysningene fra Leveranseregisteret for slakt. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Avvik omsatte og slaktede dyr	Viser summen av "Konsesjon omsatte og slaktede dyr" minus summen av "Leveranser omsatte og slaktede dyr". 0 angir at det er levert under konsesjonen for slaktedyr. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Konsesjon innsatte dyr	Her vises konsesjon for avlspurker og høner. Opplysningene er hentet fra Husdyrkonsesjonsregisteret. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Innsatte dyr (PT søknad)	Opplysningene er hentet fra søknad om produksjonstilskudd (PT) og dekker kodene 155 og 160 (purker og høner), og er det antallet purker og høner som er ført opp i produksjonstilskuddsøknaden. Det er hentet opplysninger fra den søknadsomgangen med høyest antall innsatte dyr. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Avvik innsatte dyr	Angir antall "Innsatte dyr" minus "Konsesjon innsatte dyr". Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Konsesjon omsatte/slaktede og innsatte dyr	Viser summen av den totale konsesjonen. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.

Leveranser omsatte/slaktede og innsatte dyr	Viser summen av den totale leveransen. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr	Viser tilfellene der det er produsert et for høyt antall dyr i henhold til innvilget konsesjon, dvs. summen av ”Avvik omsatte/slaktede dyr” og ”Avvike innsatte dyr”. I de tilfellene der det er et avvik, dvs. en verdi større enn 0, skal det undersøkes om det er produsert i strid med regelverket. Se for øvrig kommentarer om avvik i dette kapitelet. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.

For produsenter som er kommet ut med et avvik, dvs. med en verdi større enn 0 i kolonnen ”Sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr”, skal det undersøkes om det er produsert i strid med regelverket. Verdier over 0 antyder at det er produsert over konsesjon. Om avviket skyldes overproduksjon av omsatte og slaktede dyr, innsatte dyr eller begge deler ses av kolonnene ”avvik innsatte dyr” og ”avvik omsatte/slaktede dyr”. Verdien 0 antyder at det er produsert under gitt konsesjon og at videre kontroll ikke er nødvendig.

Alle tall i rapporten oppgis i konsesjonsenheter. For å finne ut hvilke dyreslag tallene gjelder må følgende sjekkes;

- For antall innsatte dyr sjekkes antall konsesjonsenheter opp mot søknad om produksjonstilskudd
- For antall omsatte og slaktede dyr sjekkes antall konsesjonsenheter opp mot rapport 003
- For konsesjonens størrelse sjekkes antall konsesjonsenheter opp mot rapport 004

Kombinert produksjon

Det er ikke alltid slik at en gitt verdi over 0 i kolonnen ”sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr” er ensbetydende med antall konsesjonsenheter produsert over grensene. Et eksempel kan vise dette;

Eksempel 1

Hovednummer	Orgnr	Produsentnavn	Konsesjon omsatte og slaktede dyr	Leveranser omsatte og slaktede dyr	Avvik omsatte og slaktede dyr	Konsesjon innsatte dyr	Innsatte dyr (PT Søknad)	Avvik innsatte dyr	Konsesjon omsatte/slaktede og innsatte dyr	Leveranser omsatte/slaktede og innsatte dyr	Sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr
0700-000/0 0	999999999	NILSEN N I N	1 162	1 422	260	1 600	1 360	00	2 762	2 782	260

Bildet viser en produsent med konsesjon på 2.762 konsesjonsenheter (1 162 omsatte/slaktede dyr + 1 600 innsatte dyr). I kolonnen ”Sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr” oppgis det at produsenten har et avvik mellom gitt konsesjon og faktisk produksjon på 260 konsesjonsenheter. Dette tallet får man ved å summere kolonnene ”Avvik omsatte og slaktede dyr” og ”Avvik innsatte dyr”.

Summeres kolonnene ”Leveranser omsatte og slaktede dyr” og ”Innsatte dyr” får man imidlertid en produksjon på til sammen 2 782 konsesjonsenheter og dermed et avvik mellom gitt konsesjon og faktisk produksjon på kun 20 konsesjonsenheter. Dersom dette er produksjon av avlspurker og slaktegris skal det kun reageres for de 20 enhetene det er produsert for mye. Årsaken er at produsenter med svineproduksjon selv kan velge hvilket forhold de vil ha mellom antall innsatte avlspurker og antall omsatte slaktegriser innenfor gitt konsesjon (se kontrollrundskriv 16/2010, kap. 7 og rundskriv 15/2010, kap. 8.3 om kombinert produksjon). For all annen kombinert produksjon skal det reageres mot de 260

konsesjonsenhetene det er produsert for mye i henhold til innvilget konsesjon for gitt antall omsatte/slaktede dyr.

Produksjon på samme eiendom

Der det er levert dyr fra flere organisasjonsnummer på samme eiendom vil disse vises på forskjellige linjer. Dette er vist i eksempel 2;

Eksempel 2

	Hovednummer	Orgnr	Produsentnavn	Konsesjon omsatte og slaktede dyr	Leveranser omsatte og slaktede dyr	Avvik omsatte og slaktede dyr	Konsesjon innsatte dyr	Innsatte dyr (PT Søknad)	Avvik innsatte dyr	Konsesjon omsatte/slaktede og innsatte dyr	Leveranser omsatte/slaktede og innsatte dyr	Sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr
25	1899-000/0 0	111111111	HANSEN HH	2 050	464	00	300	00	200	2 350	464	200
26		222222222	JENSEN JJ	2 050	1 258	00	300	500	200	2 350	1 758	200

I slike tilfeller gjelder lovens § 3. Total produksjon på eiendommen skal følgelig ikke overstige gitt konsesjon.

I eksemplet vises samlet konsesjon som tilligger eiendommen på begge linjene. I dette tilfellet er samlet konsesjon på 2 350 enheter (2 050 konsesjonsenheter omsatte og slaktede dyr og 300 konsesjonsenheter innsatte dyr). Produsent Jensen har som vist hatt 500 innsatte dyr, og dermed blir det en overproduksjon på eiendommen på 200 konsesjonsenheter. Samlet avvik vises på begge linjer.

Rapport 2 [LEV 002 – Konsesjon – Produksjon pr. landbrukseiendom (ikke konsesjon)]

Denne rapporten skal brukes for å kontrollere om produsenter uten konsesjon har produsert over den konsesjonsfrie grensen (se forskriftens § 1). Rapporten inneholder 7 kolonner og viser en oversikt over alle produsenter som har produksjon av svin og/eller fjørfe, men som ikke har konsesjon. Oversikten deles opp etter fylke og år.

Hver rapportlinje inneholder:

Parameter	Beskrivelse
Hovednummer	Består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer.
Orgnr	Organisasjonsnummer. I tilfellene der det er levert dyr fra flere orgnr fra samme eiendom vil disse vises på forskjellige linjer.
Produsentnavn	Navn på den fysiske eller juridiske personen som produksjonen er registrert på.
Leveranser omsatte og slaktede dyr	Summert leveranser for følgende dyreslag: slaktekylling, kalkun, livdyr gris og slaktegris. Her vil både slaktede og omsatte gris fanges opp, da livdyr gris er tatt med i opplysningene fra Leveranseregisteret for slakt. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Innsatte dyr (PT søknad)	Opplysningene er hentet fra søknad om produksjonstilskudd (PT) og dekker kodene 155 og 160

	(purker og høner), og er det antallet purker og høner som er ført opp i produksjonstilskuddssøknaden. Det er hentet opplysninger fra søknadsomgangen med høyest antall innatte dyr. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.
Leveranser omsatte/slaktede og innsatte dyr	Viser summen av den totale leveransen.
Avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr	Viser tilfellene der det er produsert for høyt antall dyr i forhold til den konsesjonsfrie grensen. I de tilfellene der det er et avvik, dvs. en verdi større enn 0, skal det undersøkes om det er produsert i strid med regelverket. Antallet er gitt i konsesjonsenheter.

For produsenter som er kommet ut med et avvik, dvs. med en verdi større enn 0 i kolonnen ”Sum avvik omsatte/slaktede og innsatte dyr”, skal det undersøkes om det er produsert i strid med regelverket. Verdien 0 angir at det er produsert under de konsesjonsfrie grensene og dermed at det ikke skal være nødvendig med videre kontroll. Eksempel 1 og 2 vist under rapport 1 gjelder også her, men da i forhold til de konsesjonsfrie grensene.

Alle tall i rapporten oppgis i konsesjonsenheter. For å finne ut hvilke dyreslag tallene gjelder må følgende sjekkes;

- For antall innsatte dyr sjekkes antall konsesjonsenheter opp mot søknad om produksjonstilskudd
- For antall omsatte og slaktede dyr sjekkes antall konsesjonsenheter opp mot rapport 003

Rapport 3 [LEV 003 – Konsesjon – Leveranser pr. dyreslag]

Rapport 3 inneholder opplysninger om **antall omsatte og slaktede dyr** fordelt på dyreslag. Denne rapporten gir med andre ord nødvendig tilleggsinformasjon til rapport 1 og 2, som kun oppgir antall konsesjonsenheter. Blant annet er informasjon om dyreslag nyttig for å finne ut om produsenten driver med kombinert svineproduksjon (se eksempel 1 foran). Opplysninger om antall dyr er hentet fra Leveransedatabasen.

Rapporten foreligger i tre varianter;

- Oversikt pr. landbrukseiendom (hoved.nr)
- Oversikt pr. produsent (org.nr.)
- Oversikt pr. produsent (navn)

Rapportene inneholder de samme opplysningene for de tre variantene, men det kan gjøres spørring med forskjellige parametere.

I den siste varianten vil det være mulig å skrive inn deler av et produsentnavn som parameter. Navnet må skrives med store bokstaver.

Hver rapportlinje inneholder:

Parameter	Beskrivelse
Hovednummer	Består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer.

År	
Orgnr	Organisasjonsnummer.
Produsentnavn	Navn på konsesjonshaver eller den fysiske eller juridiske personen som produksjonen er registrert på.
Dyreslag	<p>Det kan hentes opplysninger om antall slakta og omsatte dyr for følgende dyreslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kylling ○ Kalkun ○ Slaktegris ○ Livdyr gris <p>I dyreslaget "slaktegris" inngår råner og dyr som er kassert.</p> <p>Hvert dyreslag vil fremkomme som én linje i rapporten.</p>
Antall dyr	Antall dyr som er omsatt eller levert til slakt for det angjeldende dyreslaget i det spesifiserte året.

Rapport 4 [LEV 043 – Konsesjon – Husdyrkonsesjonsregisteret]

Rapport 4 viser husdyrkonsesjonsregisteret som inneholder alle produsenter/foretak med konsesjon. Rapporten består av 10 kolonner og gir opplysninger om hovednummer, navn på produsenten/foretaket, antall dyr fordelt på dyreslag og antall konsesjonsenheter. I tillegg finnes det et kommentarfelt der det blant annet oppgis om det er spesielle forhold knyttet til driften. Rapporten er nyttig for å få informasjon om hvilke dyreslag produsenten har konsesjon på.

Hver rapportlinje inneholder:

Parameter	Beskrivelse
Kommune	Angir kommune
Hovednummer	Består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer.
Produsentnavn	Navn på den fysiske/juridiske personen som konsesjonen er registrert på.
Slaktegris (dyr)	Konsesjon for antall slaktegriser.
Avlspurke (dyr)	Konsesjon for antall avlspurker.
Slaktekylling (dyr)	Konsesjon for antall slaktekyllinger.
Kalkun (dyr)	Konsesjon for antall kalkuner.
Høner (dyr)	Konsesjon for antall høner.
Totalt (konsesjonsenheter)	Angir summen av konsesjonen. Tallet er gitt i konsesjonsenheter.
Kommentarer	Kommentarer knyttet til konsesjonen.